

Laplink® PCmover® Professional

새로운 PC 로 프로그램, 파일, 그리고 설정을 이동하는 유일한 소프트웨어!

사용자 가이드

고객 서비스/기술 지원:

웹: <http://www.laplink.com/index.php/kor/contact>

이메일: CustomerService@laplink.com

전화 (미국): + 1 (425) 952-6001

팩스 (미국): + 1 (425) 952-6002

Laplink Software, Inc.

600 108th Ave. NE, Suite 610

Bellevue, WA 98004

U.S.A.

저작권 / 상표 공지

© Copyright 2014 Laplink Software, Inc. All rights reserved. Laplink, Laplink 로고, Connect Your World, 그리고 PCmover 는 모두 Laplink Software, Inc 의 상표 또는 등록된 상표입니다. 미국 그리고/또는 기타 국가. 기타 상표, 제품 명칭, 회사 명칭, 그리고 로고들은 소유인들의 소유입니다.

MN-PCMPRO-KO-08 (REV. 2014-04-04)

목차

소개 및 설치

소개	3
용어	3
추가 전송 옵션	3
사전-설치 확인 목록	3
PCmover 설치	4

전송을 위한 준비

사전-전송 확인 목록	5
정보 전송	6

전송: 설치 및 완료

기존 PC: 전송 설정하기	7
새 PC: 전송 설정하기	10
기존 PC 에서 새 PC 로 전송	17

도움 및 조언

추가 도움	18
전송 되돌리기	21
피드백	22

Laplink PCmover Professional 은 하나의 PC 를 다른 PC 로 전송할 수 있는 가장 쉽고 빠른 방법입니다. 기존 PC 에서 새 PC 로 귀하의 모든 선택된 프로그램, 파일 그리고 설정을 이동할 수 있는 강력한 어플리케이션입니다. PCmover Professional 은 네트워크, Laplink USB 케이블, 또는 Laplink 이터넷 케이블을 통하여 PC 를 전송할 수 있습니다.

만일 컴퓨터에 다수의 사용자가 존재할 경우, PCmover 는 전체 또는 일부의 사용자를 전송할 옵션을 제공합니다. 각 사용자의 파일 소유권과 액세스 통제권은 동일하게 보존됩니다.

용어

기존 PC/소스 PC 소스 PC 는 “기존” PC 로써, 목적지 또는 “새” PC 로 이동을 원하시는 어플리케이션, 파일 그리고 설정들을 포함합니다.

새 PC/목적 PC “새” PC 는 어플리케이션, 파일 그리고 설정이 이동 될 PC 입니다.

전송 “기존” PC 에서 선택하신 모든 어플리케이션, 파일 그리고 설정을 “새” PC 로 이동하는 과정입니다.

추가 전송 옵션

- **PCmover 윈도우즈 8 업그레이드 어시스턴트:** 동일한 PC 에서 윈도우즈 XP/Vista/7 을 윈도우즈 7 또는 8 로 업그레이드 하기 위하여, PCmover 는 내부 업그레이드를 제공합니다. 해당 옵션은 윈도우즈 7 또는 8 을 자동으로 업그레이드 할 수 있도록 하며 업그레이드 후 모든 어플리케이션, 데이터 그리고 설정을 복원할 수 있도록합니다.
- **PCmover 이미지 & 드라이브 어시스턴트:** PCmover 이미지 & 드라이브 어시스턴트로 이미지 또는 기존 하드 드라이브로부터 프로그램, 파일 그리고 설정을 복원할 수 있으며, 심지어 이미지가 윈도우즈 초기 버전에 위치할 지라도 가능합니다.

사전-설치 확인 목록 (두 PC 모두)

각 PC 의 시스템 요구사항:

- CPU: Intel® 또는 호환가능한 Pentium® 또는 그 이상의 프로세서.
- RAM: 운영 시스템이 요구하는 동일 사양.
- 이용가능 하드 디스크 공간: 200 MB.
- 윈도우즈 8/7/Vista/XP, 윈도우즈 XP 미디어 센터 그리고 XP 타블렛 포함.

윈도우즈 서버 2003 그리고 서버 2008 에서 찾아볼 수 있는, PCmover 는 전체 서버 복원을 지원하지 않습니다. 해당 운영 시스템에서 실행이 가능하며 계정 및 어플리케이션 복원에 사용될 수 있습니다. 하지만, 도메인 명칭 서비스 또는 터미널 라이선싱과 같은 시스템 서비스를 올바르게 복원할 수 없습니다.

- 새 PC 내 운영 시스템은 반드시 기존 PC 의 운영 시스템과 동일하거나 그 보다 최신이어야 합니다.
- 모든 중요 윈도우즈 새 PC 에 적용되어야 합니다. 윈도우즈 업데이트를 여시려면:
 - 윈도우즈 7 그리고 윈도우즈 Vista: 시작 버튼을 클릭하신 뒤, **모든 프로그램을 클릭** 그리고 **윈도우즈 업데이트**를 클릭합니다. 좌측 창의, **업데이트 확인**을 클릭한 뒤 모든 중요 업데이트 설치를 선택합니다.
 - 윈도우즈 8: **Windows key + X** 를 클릭합니다. 나타나는 메뉴에서, **제어판**을 클릭합니다. 그 후, **시스템 및 보안**을 클릭하여 **윈도우즈 업데이트**를 클릭합니다. 좌측 창의, **업데이트 확인**을 클릭한 뒤 모든 중요 업데이트 설치를 선택합니다.
- PCmover 어플리케이션의 지시가 있을 때 까지, Laplink USB 케이블 또는 Laplink 인터넷 케이블을 연결하지 마십시오.

중요: PCmover Professional 을 구매하시면, 기존 PC(1) 한대에서 새 PC(1)한대로 전송을 가능하게하는 제한된 라이선스 구매입니다. 더 자세한 사항은, 최종 사용자 라이선스 계약서 (EULA)를 참조하십시오.

추가 라이선스 구매는, 다음을 방문 <http://www.laplink.com> 또는 판매 부서에 문의하십시오+ 1-425-952-6001.

PCmover 설치 (두 PC 모두)

다운로드하신 파일로, PCmover 를 설치하시려면 각 PC 에서 다음 단계를 따르십시오:

1. 파일이 저장된 폴더에서 PCMOVER EXE 파일을 더블-클릭합니다. 화면 내 지시 사항을 따릅니다.
사용자 계정 제어 다이얼로그가 나타날 수 있습니다. 이의 경우, “설정 런처”가 PCmover 설치를 시작할 수 있도록 **네**를 클릭하십시오.
2. 두번째 PC 에서 다음 단계를 반복하십시오.

사전-전송 확인 목록 (두 PC 모두)

PCmover 를 시작하기 전 두 PC 모두에서 다음 항목들을 처리 그리고/또는 완료하여야 합니다.

- **PCmover 설치:** PCmover 가 두 PC 모두에 설치되어야합니다.
- **관리자-수준 허가:** 몇몇 운영 시스템의 경우, 전송을 실행하기 위하여 관리자-수준의 허가가 필요합니다.
- **하드 디스크 공간(기존 PC vs. 새 PC):** 새 컴퓨터의 하드 드라이브(들)가 기존 컴퓨터의 디스크 공간과 동일하거나 더 많은 공간을 가지고 있어야 합니다.
- **윈도우즈 버전 (기존 vs. 새):** 새 PC 가 기존 PC 에 설치하신 동일한 윈도우즈 버전과 동일하거나 그 이상의 버전을 가지고 있습니다.
- **인터넷 익스플로러 버전 (기존 vs. 새):** 새 PC 가 기존 PC 에 설치하신 동일한 인터넷 익스플로러 버전과 동일하거나 그 이상의 버전을 가지고 있습니다.
- **각 PC 의 어플리케이션 검토:** 두 PC 에 이미 존재하는 어플리케이션을 전송하지 마십시오. 자세한 사항은 **어플리케이션 선택** 섹션을 확인하십시오.

예: 기존 PC 그리고 새 PC 에 Microsoft Word 가 존재한다고 가정합니다. Word 문서를 전송하는 것은 가능하지만, Microsoft Word 어플리케이션의 전송을 시도하지 마십시오.

중요: 기존 PC 에서 동일한 어플리케이션의 완전한 버전을 전송하기 이전 새 PC 의 어플리케이션 트라이얼 버전을 삭제하셔야 합니다.

- **네트워크 도메인 PC:** 네트워크 도메인 내 기업 PC 는 전송 이전 최소한 1 회 이상 도메인에 연결된 후 로그인 되어야 합니다.
- **컴퓨터 정리:** Laplink 는 전송 이전 안티바이러스 그리고 안티스파이웨어 소프트웨어 및 ScanDisk 또는 이와 유사한 디스크 검열 유틸리티 실행을 통하여 기존 컴퓨터와 새 컴퓨터를 검열할 것을 권장합니다.
- **PC 전원 설정/옵션:** 두 컴퓨터의 화면 보호기, 하이버네이션 프로토콜, 그리고 전원-절약 옵션을 모두 끄셔야 합니다 (예., 제어판 매 모든 전원 관리 옵션은 “절대 안함”으로 설정하여 완벽하게 비활성화합니다). 전송 과정 동안 두 컴퓨터의 전원을 켜 채로 유지하시고 “동작” 중이어야 하며 화면보호기 또는 취침/하이버네이션 모드에 머물 수 없습니다.

노트북 PC의 경우, 전송은 일반 배터리의 실행시간 이상의 시간이 소요되므로 배터리 실행에 의존하지 않고 전원을 연결하셔야 합니다.

- **모든 예약 작업/프로그램 비활성화:** 윈도우즈 작업 스케줄러(관리 도구 내)를 사용하여, 자동 실행이 설정된 모든 프로그램을 비활성화하여 PCmover의 전송 과정을 방해하지 않도록 합니다.
- **모든 프로그램 닫기:** 두 컴퓨터 모두에 실행 중인 프로그램을 종료합니다. 바이러스 스캐너, 스파이웨어 스캐너, 방화벽 소프트웨어, 그리고 바탕화면 검색기와 같은 시스템 도구를 두 PC에서 모두 종료합니다. 해당 어플리케이션들의 경우, 올바르게 전송되지 않을 확률이 높으므로 전송을 선택하지 마십시오. 자세한 정보는 **어플리케이션 선택** 섹션을 보십시오.

참조: 보호 장치로써, PCmover는 필요할 경우 새 PC의 오리지널 상태와 설정으로 복원이 가능하도록 합니다. '전송 되돌리기' 섹션에서 지시 사항을 보십시오.

정보 전송

- **기존 PC 우선 설정:** PCmover 전송을 실행하시려면, 기존 PC에서 PCmover를 우선 시작하셔야 합니다. **기존 PC: 전송 설정하기** 섹션의 지시 사항에 따라 PCmover 단계를 완료합니다.

PCmover의 지시에 따라, 새 PC에서 PCmover를 시작하십시오. 새 PC를 준비하시기 위하여 화면에 표시되는 단계를 완료하신 뒤 전송을 실행합니다. (**새 PC: 전송 설정하기**로 시작합니다).

- **소요 시간:** 전송에는 많은 시간이 소요될 수 있으며, 다양한 요소에 따라 좌우됩니다: 전송할 하드 드라이브의 크기, 드라이브 내 데이터의 양, 이의 단편화 수준, 전송하시는 파일 그리고 폴더의 크기와 수, 그리고 기타 사항.
- **폴더/파일 유형 제외 옵션:** PCmover는 원하실 경우 전송하실 파일 그리고 폴더의 유형을 제외할 수 있도록 합니다. 더 많은 정보는 **전송 사용자 지정** 섹션을 확인하십시오.
- **어플리케이션 업데이트:** 구식 어플리케이션의 경우 업데이트없이 전송할 경우 올바르게 작동하지 않을 수 있으며, 특히 새 PC의 운영 시스템이 기존 PC의 운영 시스템 보다 최신일 경우 해당 문제가 발생합니다. 이 사항에 해당되실 경우, 업데이트를 위하여 어플리케이션의 제조사를 확인하십시오.

- **윈도우즈 8 내 어플리케이션 액세스:** 새 윈도우즈 8 PC 로 전송된 어플리케이션은 윈도우즈 시작 화면의 내 어플리케이션의 “타일”에서 액세스가 가능합니다.

바탕 화면의 시작 화면에서 액세스 하시려면, 마우스를 바탕화면의 좌측 하단 코너로 이동한 뒤, 시작 아이콘을 클릭합니다. 시작 화면이 나타나면, “타일”에 각각 나열되어 있는 어플리케이션을 찾아 스크롤합니다.

특정 어플리케이션들은 바탕 화면 단축키로 액세스가 가능합니다.

- **윈도우즈 8 내 단축키 액세스:** 기존 PC 의 바탕화면에 이미 존재하고 있는 단축키는 새 윈도우즈 8 PC 의 바탕화면에서 찾아볼 수 있습니다. 시작 화면에서 액세스를 원할 경우, 바탕화면 타일을 클릭하십시오.
- **윈도우즈 8/윈도우즈 7 내 문서 액세스:** 윈도우즈 8 또는 윈도우즈 7 로 전송되는 문서들은 시작 화면 또는 바탕화면에서 **윈도우즈 key+E** 를 누르시면 접근이 가능합니다. 그 후, 나타나는 창에서 **라이브러리** 또는 좌측의 **해당 PC** 아래의 문서 목록을 클릭하십시오.

중요: 디지털 저작권 관리로 불리는 저작권 보호를 받는 몇몇 어플리케이션은 전송 이후 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다. iTunes, MusicMatch, 그리고 Napster 와 같은 음악 공유 프로그램은 새 PC에서의 재 활성화, 윈도우즈 제어판 내 복원 및 재-설치를 요구할 수 있습니다. Microsoft Office 와 같은 기타 어플리케이션들 또한 재활성화가 요구됩니다.

기존 PC: 전송 설정하기

중요: ‘PCmover 사전-전송 확인 목록’ 그리고 ‘전송 정보’ 섹션은 PCmover 전송을 시작하시기 전 반드시 검토하고 완료되어야 합니다.

1. PCmover 에 오신 것을 환영합니다

만일 PCmover 가 이미 실행 중이지 않을 경우, 기존 PC 에서 PCmover 를 시작합니다.

주의: 윈도우즈 보안 경고(사용자 계정 제어 다이얼로그)가 나타날 경우, 잠금해제’ 또는 ‘네’를 선택하신 뒤 PCmover 를 실행합니다. 보안 경고는 귀하의 PC 가 대부분의 프로그램을 시작할 때 표시되는 윈도우즈의 표준 메시지입니다.

만일 새 버전 이용가능 버튼이 보일 경우, PCmover 의 최신 버전 다운로드를 위하여 버튼을 클릭하십시오. 업데이트 된 버전과 최신 가이드를 다운로드할 수 있는 웹 페이지로 이동합니다.

중요: 기존 PC 에 새 버전을 다운로드하시면, 새 PC 에도 반드시 새 버전을 다운로드하셔야 합니다. 두 PC 모두 PCmover 의 동일한 버전을 실행하여야 합니다.

기존 PC 에서 새 PC 로 전송: 기존 PC 에서 새 PC 로 전송을 실행하실 경우, PC 에서 PC 전송을 선택하신 뒤 다음을 클릭합니다. 단계 2 를 진행합니다('요구사항 및 제한사항).

추가 전송 옵션

- **PCmover 윈도우즈 8 업그레이드 어시스턴트:** 만일 동일한 PC 내 윈도우즈 XP/Vista/7 을 윈도우즈 7 또는 8 로 업그레이드하고자 하실 경우, **윈도우즈(내부) 업그레이드 어시스턴트**를 선택하신 뒤 다음을 클릭하십시오.

내부 업그레이드 관련 세부 지시 사항은 PCmover 윈도우즈 8 업그레이드 어시스턴트 사용자 가이드를 Laplink 의 웹사이트에서 참조하십시오::

<http://www.laplink.com/pcmover/inplaceupgrade/pro8>

- **PCmover 이미지& 드라이브 어시스턴트:** 이미지 또는 기존 하드 드라이브에서 복원을 진행하실 경우, 이미 & 드라이브 어시스턴트를 선택하신 뒤 다음을 클릭하십시오. 화면 내 지시 사항을 따라 복원을 완료합니다.

PCmover 이미지& 드라이브 어시스턴트 사용자 가이드:

www.laplink.com/pcmover/ida/pro8

2. PC 에서 PC 전송: 요구사항 및 제한사항

전송 이전 요구사항: PCmover 전송 이전에 해당 중요 항목들이 완료되었는지 확인하십시오.

전송 제한사항: 특정 어플리케이션 유형을 전송하는 데 있어 중요 정보를 검토합니다. 나열된 모든 항목들을 해결한 뒤, 박스를 체크하고 다음을 클릭하십시오.

3. 전송을 위한 컴퓨터 준비

기존(컴퓨터)를 선택한 뒤 다음을 클릭합니다.

4. 연결 방법

연결 방법을 선택하신 후, 해당 연결 방법에 해당되는 지시 사항을 따르시고 다음을 클릭하십시오.

- **WiFi 또는 유선 네트워크:** 기존 PC 그리고 새 PC 모두 반드시 동일한 WiFi 또는 유선 네트워크에서 접속되어 있어야 합니다.

- **Laplink 이터넷 케이블:** Laplink 이터넷 케이블을 선택하실 경우, Laplink 이터넷 케이블 사용 스크린을 보실 수 있습니다. 해당 스크린 내 정보를 검토하신 뒤 기존 PC 에 Laplink 이터넷 케이블을 연결하십시오.

다음을 클릭하신 뒤, 단계 5 의 섹션을 진행하십시오.

주의: 화면에 지시된 바와 같이, Laplink 이터넷 케이블을 반드시 기존 PC 에만 연결하셔야 합니다. 케이블을 새 PC 에 연결하지 마십시오. 해당 단계가 완료되면 새 PC 에 케이블 연결 지시 사항이 나타납니다.

- **Laplink USB 케이블:** 두 PC 에 PCmover 를 설치한 뒤, 두 PC 에 USB 케이블을 연결합니다.

주의: USB 케이블을 연결하시기 전, PCmover 를 반드시 두 PC 에 설치하셔야 합니다.

만일 새 하드웨어 감지 마법사가 윈도우즈 XP 내 USB 케이블 연결 시 나타나면, ‘아니오, 다음에’를 선택한 뒤 ‘다음’을 클릭합니다.

“USB 케이블 연결을 찾을 수 없음”이라는 창이 나타날 경우, 두 PC 에 케이블이 연결되어 있는지 확인하십시오.

5. 이메일 또는 SMS (텍스트) 공지 옵션

전송 완료 시, 이메일 공지를 원하실 경우 성명, 이메일 주소, 사용자지정 메세지(원하실 경우)를 입력하십시오.

텍스트 메세지의 경우, 귀하의 SMS 주소를 사용하십시오(예., 2065551212@vtext.com).

공지를 원하지 않으실 경우, 박스를 비워두십시오.

완료 후, 다음을 클릭하십시오.

주의: 공지를 수신하시려면 다른 컴퓨터 또는 모바일 장치로부터 이메일 액세스가 가능하여야 합니다.

6. 처리 중

PCmover 는 지금 새 컴퓨터로부터 연결을 기다리고 있습니다. 새 PC 전송을 준비하기 위하여 다음 섹션을 진행하십시오.

새 PC: 전송 설정하기

1. PCmover 에 오신 것을 환영합니다

PCmover 를 새 PC 에서 실행합니다.

만일 새 버전 이용가능 버튼이 보일 경우, PCmover 의 최신 버전 다운로드를 위하여 버튼을 클릭하십시오. 업데이트 된 버전과 최신 가이드를 다운로드할 수 있는 웹 페이지로 이동합니다.

중요: 기존 PC 에 새 버전을 다운로드하시면, 새 PC 에도 반드시 새 버전을 다운로드하셔야 합니다. 두 PC 모두 PCmover 의 동일한 버전을 실행하여야 합니다.

PC 에서 PC 전송을 선택하신 경우, 다음을 클릭하십시오.

2. 새 컴퓨터로 전송: 요구사항 및 제한사항

전송 이전 요구사항: PCmover 전송 이전에 해당 중요 항목들이 완료되었는지 확인하십시오.

전송 제한사항: 특정 어플리케이션 유형을 전송하는 데 있어 중요 정보를 검토합니다.

나열된 모든 항목들을 해결한 뒤, 박스를 체크하고 다음을 클릭하십시오.

3. 전송을 위한 컴퓨터 준비

새(컴퓨터)를 선택한 뒤 다음을 클릭합니다.

4. 일련 번호 확인

설명, 이메일 주소, 그리고 일련번호를 입력한 뒤 다음을 클릭하십시오.

일련 번호: 일련 번호의 위치는 PCmover 의 구매 방법에 따라 변경됩니다.

- **다운로드:** 제품 구매 시, 귀하의 일련번호를 포함하는 확인 이메일을 수신하게 됩니다. 이메일 메시지를 보관하고 게시지 않을 경우, Laplink 지원 계정 내 “내 다운로드” 페이지를 방문하십시오.:

<http://www.laplink.com/mysupport/myStore.asp>

해당 페이지에서, 제품 구매시 사용하신 이메일 주소를 입력하십시오. 비밀번호를 잊으셨을 경우, 이메일 주소를 입력하신 뒤 “비밀번호 찾기” 링크를 클릭하십시오.

- **CD:** CD 커버에 첨부.

PCmover 에 일련번호를 입력하시면, 새 컴퓨터의 인터넷 연결을 사용하여 “확인”(정품 여부 검색)이 진행됩니다. 만일 인터넷에 연결되어 있으나 **일련번호 확인** 화면으로 진행이 불가능할

경우, 바이러스 스캔, 스파이웨어 스캔, 방화벽과 같은 모든 보안 소프트웨어를 비활성화 한 뒤 다시 시도하십시오.

만일 문제가 해결되지 않을 경우, **인터넷 액세스 없음**을 클릭하십시오. 네트워크 명칭 및 세션 코드를 포함하는 화면이 나타납니다.

제품 활성화를 위하여 일련번호 칸에 사용될 확인 코드를 습득하기 위하여, 네트워크 명칭 그리고 세션 코드와 함께 PCmover의 일련번호가 필요합니다..

기타 PC에서 인터넷 액세스를 사용 중인 경우, 다음으로 이동:
<http://www.laplink.com/validation>

PCmover를 선택하신 뒤, 해당 페이지의 지시 사항을 따르십시오.

PC에 인터넷 연결이 불가능 할 경우, 고객 서비스 팀에 문의하십시오 +1-425-952-6001.

프록시 서버:

PCmover는 기본 진본 확인 그리고 NRLM 프록시 서버를 지원합니다.

만일 기본 진본 확인 프록시 서버를 사용하실 경우, 일련 번호 입력 후 다이얼로그가 박스가 표시되며 귀하의 크리덴셜을 요청합니다. 크리덴셜을 입력하신 뒤 **확인**을 클릭하십시오.

만일 NTLM 프록시 서버를 사용하시거나 또는 프록시 서버를 사용하지 않으실 경우, 해당 다이얼로그 박스는 표시되지 않습니다. 단계 5의 “연결 방법”을 진행하십시오.

5. 연결 방법

기존 PC에서 선택한 데이터 전송 방법과 동일한 방법을 선택하신 뒤, 해당 연결 방법의 지시 사항을 따른 뒤 **다음**을 클릭하십시오.

- **WiFi 또는 유선 네트워크:** 기존 PC 그리고 새 PC 모두 동일한 WiFi 또는 유선 네트워크에 접속되어 있어야 합니다.

WiFi 또는 유선 네트워크를 선택하신 후 다음을 클릭하시면, **기존 컴퓨터 식별** 스크린이 나타납니다.

만일 기존 PC가 존재하지 않을 경우, 기존 컴퓨터를 찾기위해 **브라우저**하십시오. 만일 목록에 기존 컴퓨터가 없을 경우, **재-스캔**을 클릭합니다. 기존 컴퓨터를 선택한 뒤 **확인**을 클릭하십시오.

다음을 클릭하신뒤 섹션의 단계 6 을 따르십시오.

주의: ‘재-스캔’을 클릭하신 뒤 기존 컴퓨터가 목록에 표시되지 않을 경우, 두 PC 에서 ‘취소’를 클릭하신 뒤 PCmover 를 종료하십시오. 두 PC 의 모든 방화벽, 안티바이러스, 안티스파이웨어 어플리케이션을 비활성화하시고, 기존 PC 그리고 새 PC 의 네트워크 연결 여부를 확인하신 뒤 두 PC 의 PCmover 를 재시작합니다.

- Laplink 이터넷 케이블: Laplink 이터넷 케이블 Ethernet Cable,을 선택하시면 Laplink 이터넷 케이블 사용하기 Cable 스크린이 나타납니다.

스크린 내 정보를 검토하신 뒤, Laplink 이터넷 케이블을 새 PC 에 연결하고 다음을 클릭하십시오.

기존 컴퓨터 식별 스크린에서, 귀하의 PC 는 네트워크 이름 텍스트 필드에 포함되어 있어야 합니다.

다음을 클릭하신뒤 섹션의 단계 6 을 따르십시오.

주의: 지시사항에 따라, Laplink 이터넷 케이블은 두 컴퓨터 모두에 연결되어 있어야 하며, 기존 PC 와 새 PC 를 연결하여야 합니다.

텍스트 필드 내 PC 목록에서 기존 PC 를 찾을 수 없을 경우, Laplink 이터넷 케이블이 두 PC 모두에 연결되어 있는지, 기존 PC 와 새 PC 가 연결되어 있는지 확인하십시오. 그 후, PC 간의 연결이 설립될 수 있도록 기다립니다. 만일 60 초 이후에도 연결이 설립되지 않을 경우, 브라우저를 클릭하여 목록에서 기존 PC 를 수동으로 선택합니다.

목록에 기존 컴퓨터가 존재하지 않을 경우, 재-스캔을클릭합니다. 기존 컴퓨터를 선택한 뒤 ‘확인’을 클릭하십시오.

재-스캔을 클릭한 후에도 기존 컴퓨터가 목록에 나타나지 않을 경우, 두 PC 에서 취소를 클릭하신 뒤 PCmover 를 종료합니다. Laplink 이터넷 케이블이 두 PC 에 연결되었는지 확인하신 후 PCmover 를 다시 시작합니다.

- Laplink USB 케이블: 기존 PC 의 이전 지시사항에 따라, USB 케이블은 반드시 두 PC 에 연결되어 있어야 합니다.

주의: “USB 케이블 연결을 찾을 수 없음”이라는 다이얼로그 창이 나타날 경우, 두 PC 에 케이블이 연결되어있는지 확인하십시오.

6. 표준 또는 고급

- **표준:** 기본 설정을 사용하여 전송하시려면, 표준을 선택하신 뒤 다음을 클릭하십시오. 단계 8, **전송 준비됨(전송 사용자 지정** 스크린을 건너뛴)을 진행하십시오.
- **고급:** 드라이브 선택 및 폴더 선택해제와 같은 전송 설정을 변경할 경우, **고급**을 선택하신 뒤 다음을 클릭하십시오. 단계 7, **전송 사용자 지정**을 진행하십시오.

주의: 귀하의 PC 의 환경 구성에 따라, 전송을 진행하시기 전 특정 설정을 검토하셔야 합니다. 이 경우, ‘표준 또는 고급’ 스크린은 표시되지 않으며 ‘전송 사용자 지정’이 나타나게 됩니다. 검토가 필요한 모든 설정은 ‘주의’ 기호가 표시됩니다.

7. 전송 사용자 지정

사용자지정을 원하시는 항목을 선택하십시오. 해당 항목을 완료하시면 해당 스크린으로 되돌아오게 됩니다.

전송 사용자 지정을 마치신 뒤, 다음을 클릭하여 단계 8 을 진행하십시오.

- **사용자 지정 설정:** 어플리케이션, 파일 그리고 설정은 기본으로 전송됩니다. 화면에서, 모든 어플리케이션을 제외하거나 파일 및 설정만을 선택하실 수 있습니다. 더 많은 정보는 단계 7a 를 참조하십시오.
- **어플리케이션 선택:** 전송이 가능한 모든 어플리케이션은 기본으로 선택됩니다. 원하실 경우, 새 PC 로 전송을 원치않으시는 특정 어플리케이션을 선택하십시오. 더 많은 정보는 단계 7b 를 참조하십시오.
- **사용자 계정 선택:** 사용자 계정의 전송 방법을 검토하고 편집할 수 있습니다. 더 자세한 지시 사항은 단계 7c 를 참조하십시오.
- **드라이브 선택:** 기존 컴퓨터가 다수의 드라이브를 가지고 있을 경우, 모든 드라이브들은 기본으로 전송됩니다. 원하실 경우, 드라이브 전송 방법에 관한 설정을 검토하고 편집할 수 있습니다. 더 자세한 지시 사항은 단계 7d 를 참조하십시오.
- **파일 필터:** 전송에서 제외하실 특정한 파일 유형을 선택하실 수 있습니다. 파일 확장자 별로 필터됩니다. 더 자세한 지시 사항은 단계 7e 를 참조하십시오.
- **폴더 필터:** 전송에서 제외하실 특정한 폴더를 선택하실 수 있습니다. 더 자세한 지시 사항은 단계 7f 를 참조하십시오.

참조: “주의” 기호가 표시된 모든 제외 사항은 반드시 검토하셔야 합니다.

7a. 사용자지정 설정

- 전체 전송을 계속하시려면, 기본을 전체로 선택하신 뒤, 완료를 클릭하십시오. 이외의 경우, 파일 그리고 설정만 또는 오직 파일만, 등의 전송 필요에 따른 선택이 가능합니다.

주의: 대부분의 전송의 경우, 기본 사항을 변경하실 필요가 없습니다. 하지만, '파일 그리고 설정만' 또는 '오직 파일만'을 선택하실 경우, '전송 사용자 지정' 화면이 해당 섹션과 함께 실행됩니다.

전체 전송 선택 시와는 다르게 특정 화면은 전송 결과를 다르게 표시할 수 있습니다. 더 많은 정보는 특정 스크린을 참조하십시오.

- 전송 설정과 관련한 기타 사용자지정 변경을 원하실 경우, 추가 설정을 클릭하십시오.

주의: 오직 특별 전송만이 설정 변환을 필요로 합니다. 모든 변경 사항이 전송 결과에 큰 영향을 미치므로 기본 사항 변경 시 주의하십시오.

7b. 어플리케이션 선택

어플리케이션 목록: 해당 화면에는 기존 컴퓨터의 어플리케이션 목록이 나타납니다. 기본으로 선택된 모든 어플리케이션은 새 PC 에 성공적으로 전송될 수 있습니다. 전송을 원치않는 모든 어플리케이션을 삭제하십시오.

컬럼로 정렬하시려면, 컬럼 헤더를 클릭하십시오.

색상: 성공적으로 전송될 어플리케이션들을 표시하기 위하여 각각 다른 색상으로 표시됩니다.

호환이 가능한 컬럼 또한 동일한 정보를 제공합니다.

- **초록:** 어플리케이션 전송 호환이 가능합니다. 어플리케이션 박스가 '체크됨' 어플리케이션이 전송됩니다.
- **빨강:** 어플리케이션 전송 호환이 불가능합니다. 어플리케이션 박스가 '체크되지 않음'이며 어플리케이션은 전송되지 않습니다.
- **노랑:** 32-비트 운영 시스템 (OS)에서 32-비트 OS, 또는 64-비트 OS 에서 64-비트 OS 로 전송할 경우, 어플리케이션은 대부분 호환이 가능합니다.어플리케이션 박스가 '체크됨'이며 어플리케이션이 전송됩니다.
- **노랑:** 32-비트 OS 에서 64-비트 OS 로 전송할 경우, 어플리케이션 호환이불가능 할 수 있습니다. 어플리케이션 박스가 '체크되지 않음'이며 어플리케이션이 전송되지 않습니다.

완료를 클릭하여 마칩니다. PCmover 에 의하여 선택되지 않은 어플리케이션은 전송이 되지 않으며 선택되지 않아야 합니다. 전송하지 말아야 할 어플리케이션과 프로그램의 목록은 아래를 참조하십시오.

전송하지 말아야 할 사항:

- 새 PC 의 운영 시스템과 호환되지 않는 어플리케이션. 구식 운영 시스템에서 신식 운영 시스템, 또는 32-비트 OS 에서 64-비트 OS 로 전송을 진행할 경우 발생합니다.
- 새 PC 에 이미 설치된 어플리케이션.
- 한 PC 에 트라이얼 버전으로 설치된 어플리케이션과 다른 PC 에 전체 버전으로 설치된 어플리케이션.

중요: 어플리케이션의 트라이얼 버전은 기존 PC 에서 전체 버전을 새 PC 로 전송하기 이전 우선 삭제하셔야 합니다.

- 바이러스 스캐너, 스파이웨어 감지기, 방화벽 소프트웨어 그리고 바탕화면 검색과 같은 시스템 도구의 경우, 올바른 전송이 불가능 합니다.

중요: “어플리케이션 등록삭제” 는 윈도우즈 프로그램 추가/제거 제어판에 나탄하지 않는 사항들입니다. 이 경우, 용어 “등록삭제”는 해당 어플리케이션을 제조사에 등록하였는지 여부를 나타내지 않습니다.

해당 등록삭제된 어플리케이션 목록은 종종 기존 컴퓨터에 설치된 특정 하드웨어들을 포함합니다. 해당 사항은 디자인 된 하드웨어에서만 실행이 가능하며, 디자인되지 않은 하드웨어를 방해하거나 또는 문제를 일으킬 수 있습니다.

“파일 그리고 설정만” 그리고 “오직 파일만” 의 경우 참조: 귀하의 이전 선택을 기본으로, 어플리케이션이 전송되지 않습니다.

7c. 사용자 계정 선택

기존 PC 내 사용자의 설정과 관련 파일은 목록에 표시된 바와 같이 새 PC 내 사용자 계정으로 전송됩니다. 전송 이전에 이미 새 PC 의 사용자 설정을 진행하였을 경우, 해당 설정은 동일하게 유지되며 전송으로 인한 덮어쓰기의 영향을 받지 않습니다. 새 PC 의 사용자 이름 그리고 비밀번호 또한 동일하게 유지됩니다.

목록의 모든 새 PC 사용자에게 전송하려면, **완료**를 클릭하십시오.

새 PC 로 사용자가 전송되는 방법을 수정하시려면, 목록에서 사용자를 선택하신 뒤 **사용자 편집**을 클릭하십시오. 표시되는 다이얼로그 박스에서, 새 PC 에 다른 사용자 전송을 선택하거나 또는 새 PC 에 새로운 사용자를 생성할 수 있습니다. 또한, 모든 사용자들의 전송을 선택하지 않을 수도 있습니다. **확인**을 클릭하여 마치신 후, **완료**를 클릭하십시오.

‘오직 파일만’ 전송의 경우: ‘사용자 지정 설정’ 내 ‘오직 파일만’을 선택하시면, 비사용자 설정은 전송되지 않고, 오직 사용자 파일만이 전송됩니다.

7d. 드라이브 선택

기존 PC 가 새 PC 보다 많은 디스크를 포함하고 있을 경우, PCmover 는 새 PC 에 존재하지 않는 각 드라이브를 위한 폴더를 생성하게 됩니다.

새 PC 로 모든 드라이브를 전송하려면, **완료**를 클릭하십시오.

새 PC 로 드라이브가 전송되는 방법을 수정하시려면, 드라이브를 선택하신 뒤 **드라이브 편집**을 클릭하십시오. 표시되는 다이얼로그 박스에서, 기존 PC 에서 전송된 드라이브의 드라이브 그리고/또는 기본 폴더를 수정할 수 있습니다. “새 디렉토리로 전송” 텍스트 필드에서 변경하십시오. 기존 PC 에서 드라이브 전송을 선택하지 않을 수도 있습니다. **확인**을 클릭하여 마치신 후, **완료**를 클릭하십시오.

주의: 올바른 실행을 위하여, 몇몇 어플리케이션은 설치 당시와 동일한 드라이브의 설치를 요구할 수 있습니다. 새 장치의 2 차 드라이브에 설치된 어플리케이션이 작동하지 않을 경우, 2 차 드라이브에서 이를 삭제한 후 주요 드라이브에 이를 재설치합니다.

‘파일 그리고 설정만’ 그리고 ‘오직 파일만’ 전송의 경우: 해당 화면의 선택은 각 드라이브의 설정 그리고/파일(해당할 경우)에만 영향을 미칩니다. 심지어 어플리케이션을 포함하는 특정 드라이브를 선택하더라도 어플리케이션은 전송되지 않습니다.

7e. 파일 필터

PCmover 는 전송에서 제외할 파일 유형을 목록화 할 수 있도록 합니다.

임시 파일 (.tmp)와 같은 몇몇 파일 유형은 이미 해당 스크린에서 설정되어 있습니다. 이 파일들은 일반적으로 작은 크기이지만, 다수의 파일들이 존재할 경우 하드 드라이브의 공간을 많이 차지할 수 있습니다. 파일 유형을 제외하고자 할 경우, 체크 박스를 선택하십시오.

해당 스크린에 표시되지 않은 파일 유형을 제외하시려면, **추가**를 클릭하신 뒤 제외를 원하시는 파일의 확장자를 입력하십시오. 예를 들어, .jpg 유형의 모든 파일을 제외하고자 하실 경우, 이곳에 “*.jpg”를 입력합니다. 파일 유형 등록을 완료하시면 **확인**을 클릭하십시오.

완료를 클릭하여 마치십시오.

7f. 폴더 필터

PCmover 는 전송에서 제외를 원하시는 특정 폴더를 제외할 수 있도록 합니다. 예를들어, 사진 또는 음악 폴더의 파일들의 전송을 원하지 않으실 경우 스크린에서 해당 폴더들을 선택해제하시면 새 PC 로의 전송이 진행되지 않습니다. 특정 파일을 제외할 수 없으나, 특정 폴더들을 제외할 수 있습니다.

스크린에 선택되어 있는 모든 폴더들은 새 PC 로 전송되게 됩니다.

폴더 선택해제를 마치셨으면, **완료**를 클릭하십시오.

8. 전송 준비됨

해당 창은 전송될 파일, 설정 그리고 데이터의 요약 사항을 표시합니다. 인터넷 연결 속도, 하드웨어 환경 구성, 그리고 기타 요소들에 의하여 전송 시간이 결정되게 됩니다.

준비가 되셨으면, **다음**을 클릭하십시오.

9. 이메일 또는 SMS (텍스트) 공지 옵션

이메일 또는 SMS 공지를 위하여 기존 PC 에 이미 정보를 입력하셨을 경우, 입력란을 비워 두신 뒤, **다음**을 클릭하십시오.

정보 수신은 원하시고 기존 PC 에 정보를 입력하지 않으셨으면, 화면의 다음 단계를 따르시거나 또는 단계 5 섹션의 **기존 PC: 전송 설정하기**를 참조하십시오.

기존 PC 에서 새 PC 로 전송하기

1. 처리 중- 전송 완료

PCmover 가 현재 선택하신 모든 파일 및 설정을 새 PC 로 전송하고 있습니다. 전송 실행에 요구되는 시간은 컴퓨터의 환경 설정 및 전송될 데이터의 양에 따라 결정되며, 최대 수 시간 또는 그 이상이 소요될 수 있습니다.

주의: 매우 드물게, 데이터 전송이 계속되지 않을 수 있습니다; 한 시간 이상 과정의 진정이 없을 경우, 전송을 다시 시작하십시오.

2. 완료

축하합니다! 성공적으로 새 PC 에 전송하였습니다.

이 시점에서, Laplink 인터넷 케이블을 사용하시고 유선 인터넷 연결을 가지고 계실 경우, 새 PC 에서 인터넷 케이블을 연결 해제하신 뒤, 인터넷 케이블을 재연결합니다.

PCmover 가 몇몇 어플리케이션의 요구사항인 Microsoft 재배포 패키지를 설치할 수 있도록 인터넷 연결이 요구됩니다.

모든 설정 적용 사항의 올바른 작동을 위하여 새 PC 를 다시 시작하셔야 합니다. 자동으로 다시 시작하시려면 **마침**을 클릭하십시오.

주의: 시스템 최대화를 위하여, PCmover 는 하드웨어 환경 구성과 특정 시스템 설정을 전송하지 않을 수 있습니다. 전송 이후, 다음 소프트웨어들은 새 PC 에서 재설치 또는 재활성화하여야 할 수 있습니다:

- 안티바이러스 및 안티스파이웨어 어플리케이션
- 하드웨어-특정 드라이버
- 디지털 저작권 관리 파일등 (예. 저작권 보호 음악 파일)

재설치 또는 재활성화가 문제를 해결하지 않을 경우, 특정 지시사항을 위하여 적절한 판매인에게 연락을 취하셔야 합니다. 새 PC 에서 어플리케이션 실행과 관련한 어려움에 더 많은 도움이 필요하시면, ‘도움 사항’을 참조하십시오.

추가 도움

문제 해결

- **도움 - 확인 코드**

PCmover 에 일련번호를 입력하시면, 새 컴퓨터의 인터넷 연결을 사용하여 “확인”(정품 여부 검색)이 진행됩니다. 만일 인터넷에 연결되어 있으나 **일련번호 확인** 화면으로 진행이 불가능할 경우, 바이러스 스캔, 스파이웨어 스캔, 방화벽과 같은 모든 보안 소프트웨어를 비활성화 한 뒤 다시 시도하십시오.

만일 문제가 해결되지 않을 경우, **인터넷 액세스 없음**을 클릭하십시오. 네트워크 명칭 및 세션 코드를 포함하는 화면이 나타납니다.

제품 활성화를 위하여 일련번호 칸에 사용될 확인 코드를 습득하기 위하여, 네트워크 명칭 그리고 세션 코드와 함께 PCmover 의 일련번호가 필요합니다..

기타 PC 에서 인터넷 액세스를 사용 중인 경우, 다음으로 이동:

<http://www.laplink.com/validation/>

PCmover 를 선택하신 뒤, 페이지의 지시 사항을 따르십시오.

PC 에서 인터넷 연결 이용이 가능하지 않을 경우, 고객 서비스 팀으로 문의하십시오
+ 1-425-952-6001.

- **Laplink 인터넷 케이블 사용 시 기존 PC 없음**

Laplink 인터넷 케이블 전송 방법을 통하여 새 PC 의 **기존 컴퓨터 식별** 스크린에 도달하실 경우, 기존 PC 는 **네트워크 이름** 텍스트 필드 목록에 표시되어야 합니다.

텍스트 필드 내 PC 목록에서 기존 PC 를 찾을 수 없을 경우, Laplink 인터넷 케이블이 두 PC 모두에 연결되어 있는지, 기존 PC 와 새 PC 가 연결되어 있는지 확인하십시오.

그 후, PC 간의 연결이 설립될 수 있도록 기다립니다. 만일 60 초 이후에도 연결이 설립되지 않을 경우, **브라우저**를 클릭하여 목록에서 기존 PC 를 수동으로 선택합니다. 목록에 기존 컴퓨터가 존재하지 않을 경우, **재-스캔**을 클릭합니다. 기존 컴퓨터를 선택한 뒤 **확인**을 클릭하십시오.

재-스캔을 클릭한 후에도 기존 컴퓨터가 목록에 나타나지 않을 경우, 두 PC 에서 **취소**를 클릭하신 뒤 PCmover 를 종료합니다. Laplink 인터넷 케이블이 두 PC 에 연결되었는지 확인하신 후 PCmover 를 다시 시작합니다.

- **USB 케이블- 연결을 찾을 수 없음**

“USB 케이블 연결을 찾을 수 없음”이라는 창이 나타날 경우, 두 PC 에 케이블이 연결되어 있는지 확인하십시오.

- **“처리 중- PC 분석 전송” 스크린 내 “PC 분석 전송 불가”**

두 PC 에서 **취소**를 클릭하여 PCmover 를 종료합니다. 그 후, PCmover 를 재시작하신 뒤, **환영 스크린**에서 새 버전 이용 가능 버튼이 보일 경우, 이를 클릭하여 PCmover 의 최신 버전을 다운로드합니다. 업데이트를 다운로드할 수 있는 웹 페이지로 이동합니다. 웹 페이지에서, 해당 가이드의 최신 버전의 링크를 찾으실 수 있습니다.

중요: 만일 새 버전이 이용가능할 경우, 두 컴퓨터 모두에 새 버전을 설치합니다. 두 PC 모두 반드시 PCmover 의 동일한 버전을 실행하여야 합니다.

- “내부 압축” 오류
전송 기간 동안 바탕화면에서 방화벽 또는 기타 소프트웨어가 실행 중일 경우 발생할 수 있습니다. 두 PC 에서 **취소**를 클릭하신 뒤, 방화벽 및 기타 실행 프로그램을 비활성화하시고 전송을 다시 시작하십시오.

도움 사항

- **윈도우즈 8 내 어플리케이션 액세스:** 새 윈도우즈 8 PC 로 전송된 어플리케이션은 윈도우즈 시작 화면의 내 어플리케이션의 “타일”에서 액세스가 가능합니다.

바탕 화면의 시작 화면에서 액세스 하시려면, 마우스를 바탕화면의 좌측 하단 코너로 이동한 뒤, 시작 아이콘을 클릭합니다. 시작 화면이 나타나면, “타일”에 각각 나열되어 있는 어플리케이션을 찾아 스크롤합니다.

특정 어플리케이션들은 바탕 화면 단축키로 액세스가 가능합니다.

- **윈도우즈 8 내 단축키 액세스:** 기존 PC 의 바탕화면에 이미 존재하고 있는 단축키는 새 윈도우즈 8 PC 의 바탕화면에서 찾아볼 수 있습니다. 시작 화면에서 액세스를 원할 경우, 바탕화면 타일을 클릭하십시오.
- **윈도우즈 8/윈도우즈 7 내 문서 액세스:** 윈도우즈 8 또는 윈도우즈 7 로 전송되는 문서들은 시작 화면 또는 바탕화면에서 **윈도우즈 key+E** 를 누르시면 접근이 가능합니다. 그 후, 나타나는 창에서 **라이브러리** 또는 좌측의 **해당 PC** 아래의 문서 목록을 클릭하십시오.
- **Microsoft Outlook/Outlook Express/윈도우즈 메일:** PCmover 는 Microsoft Outlook, Outlook Express, 그리고 윈도우즈 메일을 전송하지만, 귀하의 연락처와 메시지를 올바르게 업데이트하지 못할 수 있습니다. 업데이트 관련 도움은 다음을 참조하십시오:

<http://www.laplink.com/faq324.html>

주의: 윈도우즈 7 그리고 윈도우즈 8 운영 시스템은 이메일 프로그램을 포함하지 않습니다. 만일 윈도우즈 7 또는 윈도우즈 8 을 전송하실 경우, 메일 데이터가 전송되지만 해당 메일 데이터 사용을 위하여 이메일 클라이언트를 습득하셔야 합니다.

- **전송된 어플리케이션 사용하기:** 만일 어플리케이션이 올바르게 작동하지 않거나 오류 메시지를 표시할 경우, 윈도우즈 제어판에서 복원을 시도하십시오. 문제가 지속될 경우, 어플리케이션을 삭제한 뒤 재 설치하십시오. 관리자로서 설치 파일을 실행해야 할 수

있습니다. 관리자로서 프로그램을 실행하는 더 많은 정보는, 윈도우즈 도움말을 확인하십시오.

- **어플리케이션 업데이트:** 몇몇 구식 어플리케이션의 경우, 업데이트가 없거나 새 PC의 운영 시스템이 기존 PC보다 신형일 경우 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다. 이의 경우, 제조사의 어플리케이션 업데이트를 문의하십시오.
- **재활성화가 요구되는 프로그램:** 디지털 저작권 관리로 불리는 저작권 보호를 받는 몇몇 어플리케이션은 전송 이후 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다. iTunes, MusicMatch, 그리고 Napster와 같은 음악 공유 프로그램은 새 PC에서의 재활성화, 윈도우즈 제어판 내 복원 및 재설치를 요구할 수 있습니다.

Microsoft Office와 같은 기타 어플리케이션들 또한 재활성화가 요구됩니다.

- **음악 파일:** 저작권-보호 방법에 의하여, 저작권 보호를 받는 음악 파일들의 경우 음악 파일의 라이선스 없이 새 컴퓨터로의 전송이 불가능할 수 있습니다. 음악 어플리케이션 도움 파일은 라이선스 전송 정보를 참조하시거나, 또는 음악 어플리케이션 판매인에게 문의하십시오. 또한, 음악 어플리케이션을 재설치하셔야 할 수도 있습니다.
- **안티바이러스/안티스파이웨어 어플리케이션:** 모든 안티바이러스 또는 안티스파이웨어 소프트웨어를 재설치합니다. 이전에 언급된 바와 같이, 해당 유형의 어플리케이션들은 올바르게 전송되지 않습니다.

전송 되돌리기

PCmover는 필요할 경우 새 PC의 오리지널 상태와 설정으로 복원이 가능하도록 합니다. 전송을 되돌리고자 하실 경우, 새 PC에서 PCmover를 시작하신 뒤 스크린의 지시사항을 따르십시오.

1. PCmover에 오신 것을 환영합니다

이전 전송 되돌리기를 선택하신 뒤, 다음을 클릭하십시오.

2. 이전 전송 되돌리기

되돌리기 이전 요구사항: 되돌리기를 실행하기 이전 다음 중요 항목들을 실행하십시오. 해당 목록의 항목들을 처리하신 뒤, 박스를 체크하고 다음을 클릭하십시오.

3. 완료

자동으로 다시 시작하시려면 **완료**를 클릭하십시오.

피드백

PCmover 의 실행능력에 관한 귀하의 의견을 기다립니다. 망설이지 마시고 문의하십시오:
feedback@laplink.com